


Forbindelse til Forsker Servere hos DST – Linux brugere

Denne vejledning beskriver hvordan der forbindes til Forsker Servere hos Danmarks Statistik – Dette gælder både hosted og fælles servere.

Billederne i vejledningen er fra en nyinstalleret Ubuntu 20.04.4 LTS. Der er ingen ekstra indstillinger eller programmer installeret. Programmet **Remmina** er allerede installeret i denne version af Ubuntu. Hvis ikke der er Remmina installeret skal dette installeres inden du kan gå videre.


Forbindelse til forskerserverne

1. Åben din fortrukne browser (fx Firefox, Chrome...)
2. Indtast adressen <https://remote.dst.dk>
3. Siden ser således ud:




4. Indtast din ident som "Username" (fx FXXX)
5. Indtast din pinkode til remote.dst.dk som "Password"
6. Klik på "Logon"

7. Herefter beder siden om din token kode:




8. Åben FortiToken mobile på din telefon og indtast den 6-cifrede kode som er vist i appen.
9. Tryk på "Logon"
10. Efter du er logget ind, vil du kunne se de knapper du har adgang til.



11. Klik på den server du vil forbinde til.
12. Klik på den fil som bliver hentet




13. Godkend certifikatet ved at trykke på "Ja"



14. Indtast derefter din projektident til serveren som "Brugernavn"
Indtast "dstfse" som "Domæne"

Vigtigt: Afkryds ikke Husk mine legitimationsoplysninger, da du efterfølgende vil få problemer ved password skift.

Indtast også din adgangskode og klik "OK"



Brugernavnet er det brugernavn som du bruger på projektet du vil have adgang til. Det er sammensat af 3-4 bogstaver samt 4-6 tal. Fx BTI709999

15. Herefter vil du blive logget på serveren og kan starte dit arbejde.

Når du har afsluttet dit arbejde på serveren, er det god skik at logge ordentligt af.

På skrivebordet på serveren vil du kunne se en "Logoff" knap.



Brug den til at logge af når du er færdig med dit arbejde.

NB. Hvis du bare lukker vinduet kobler du af fjernforbindelsen men logger ikke af. Det du har åbent af programmer, vil være åbent næste gang du logger på og eventuelle problemer med programmer vil stadig være der næste gang du forbinder til serveren.

Derudover skal du logge af remote.dst.dk ved at klikke på "Logout" øverst til venstre

